

CAS 外部 VMの移行とバックアップ

H30

H3C CAS 7.0





▶ 外部クラウドとは ▶ 外部クラウドの機能と利用方法



CAS 外部クラウド構成の制限とパラメータの説明については、 H3C 公式 Web サイトの H3C CAS 外部ベスト プラクティスを参照 してください。

CAS 外部クラウド

H3C CAS は、ユーザーの既存の VMware ビジネス オペレーティング環境で VMware VM を管理、移行、バックアップできます。

- 統合管理: VMware および CAS VM は、 CVM ハイパバイザーから統合管理でき ます。
- ワンクリック移行: VMware vSphere VM はワンクリックで CAS に移行できます。
- バックアップと災害復旧: VMware vSphere VM はデータを保護し、緊急時 に業務を引き継ぐことができます。





デモのシナリオ



1:外部プラットフォームのVMの情報をCAS CVMに設定します。 CASから直接外部プラットフォームで稼働中のVMにアクセスできます。 ライフサイクル管理を利用すると起動、シャットダウン、バックアップ、 電源OFF、CASへの移行ができます。 2:外部プラットフォームのVMをCASへ移行します。 移行されたVMの動作確認をします 3:外部プラットフォームの別のVMを即時バックアップします 4: バックアップされたVMをImportします。 ImportされたVMの動作確認をします 5: 定期的なバックアップポリシーを設定すると、定期的なバックアップが 自動的に行われます。

外部プラットフォーム (External Platform)を管理

外部プラットフォーム管理により、VMware、UniCloud、または別の CAS システムのホスト クラスターと VM を CAS に組み込むことができます。その後、エージェントや PE ツールをインストールせずに VMware VM を CAS に移行できるため、VM の移行がより簡単かつ高速になり、サービスの中断時間が短縮されます。

さまざまなバックアップ方法とポリシーに基づいて、VMware、UniCloud、外部 CAS VM をバックアップできます。

外部プラットフォームを追加する

1.上部のナビゲーション バーで Resourcesをクリックします。次に、左側のナビゲーション ペインから External Platformを選択します。

2.External Platform Listタブで、Add External Platformをクリックします。

3."パラメーター"の説明に従ってパラメータを設定します。

4.OKをクリックします。



			Super Admi
~			НЗС
~	-		• •
	Username	Action	15
1.			
		 _	
· (2) ?	「即ノノツ」	ンオー	-20)
÷	青報を入力	します	
ок Сэк	をクリックし	ます	
		× Username ② 外部プラット 情報を入力	 Username Action ② 外部プラットフォー 情報を入力します Image: Control State Image: Control State Image: Control State

外部プラットフォームの指定パラメーター

•Type: 外部プラットフォームのタイプ (VMware vSphere、UniCloud Usphere、または H3C CAS) を選択します。

•Name: 外部プラットフォームの名前を入力します。この名前は、CAS の外部プラットフォーム リストに表示されます。

•IP Address: 外部プラットフォームの管理 IP アドレスを入力します。

•Login Mode: 外部プラットフォームへのアクセスに使用するプロトコルを選択します。オプションには HTTP と HTTPS があります。

•Port Number: 外部プラットフォームへのアクセスに使用するポート番号を入力します。デフォルトのポート番号 は HTTP の場合は 80、HTTPS の場合は 443 です。

・Username: 外部プラットフォームへのアクセスに使用するユーザー名を入力します。最大長は 128 です。

•Edit Password:外部プラットフォームを編集するときに、そのパスワードを編集するかどうかを選択できます。

•Password: 外部プラットフォームへのアクセスに使用するパスワードを入力します。最大長は 128 です。

oard Resources	Services Container E	ngines Monitor System		▼ Enter alias	Q 🕑 Hotkey 🗸	🖸 🔚 🖓 💵 admi	n r Admi >
•	External Platforms	3		コンソー	ールを表示しまで	す(1)	
es	External Platform List	Migration Tasks Backup Po	olicy			НВС	
Bin	Add External Platform						φ 💠
▼	Name	Description	Туре	IP Address	Username	Actions	
	vmware		vCenter	10.125.36.127	administrator@vcsa.test.com	n Edit View Delete	
tform 🔻					1 to 1 of 1 entries	« < 1 ~ /1 > » 30/pa	ge 🔻
-+							
Clear Finished Task	55				コンソールを	閉じます(8
Clear Finished Task Target	rs Task State	Task Description	Task Detail	Operator Operator IP	コンソールを Start Time Completed At	閉じます (Actions	8) .×
	ees Bin Thorm -+ Nodes	Kesources Services Container External Platforms Bin External Platform List Add External Platform Name vmware	Monitor System External Platforms ③ External Platform List Migration Tasks Backup Po Bin Add External Platform Description Name Description vmware	Add External Platform ist Migration Tasks Backup Policy Bin Name Description Type vmware vCenter Market Stress S	Add External Platform List Migration Tasks Backup Policy External Platform List Migration Tasks Backup Policy External Platform Korm Comment of the provided and the provided	Nodes Services Container Engines Monitor System Enter alias Q C Hotkey External Platforms ③ □ <td>Nodes Services Container Engines Monitor System Image: Container Engines Node Super SuperS</td>	Nodes Services Container Engines Monitor System Image: Container Engines Node Super SuperS

(2) 追加が成功したことを確認します



Dashboard Reso	urces Services Container Engine	s Monitor System			▼ Enter alias		<u>a</u>) 😮	Hotkey 🔻 🔝	ΞĻ	Super Admi
🛖 Compute	10.125.36.125									
VM Templates									-	
E VM View	Overview Performance M	Nonitoring VM List								нзс
🗴 VM Recycle Bin								Enter alias		0 \$
Topologies	Alias 🗢 Description	Host 🗢	State 🚖	CPU Usage 🚖	Memory Usage 🚖	CPU 🗢 N	emory 🚖	Operating Syst	Actions	
Storage	%26mfr%26volume	10 125 26 125	• Unknown	0.00%	0.00%		00048	openanig open	Migrate to C	AS More -
🚓 External Platform	▼ %26mfc%26mlume	10.125.36.125	• Unknown	0.00%	0.00%	1 2'	DOMB	Other (22-bit)	Migrate to C	AS More T
▼ ြ vmware —	+ aaaa migrateback05	10.125.36.125	Bunning	0.10%	1.00%	2 2	00GB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More T
▼	aaaaavmwarecentos	10.125.36.125	Shutdown	0.00%	0.00%	2 2	00GB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More T
10.125.36.125	aaatest111111	10.125.36.125	Running	0.00%	0.00%	2 2	00GB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More Y
L Datacenter 1	adatestiiiii	10.125.26.125	• Chutdowa	0.10%	0.99%	2 2	0000	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More -
▼	adavniwaretest	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	2 2.	00GB	CentOS 4/5 or later (Wigrate to C	AS More -
	aatest	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	2 2.	00068	Centos 4/5 or later (Wigrate to C	AS Wore •
a Bare Metal Nodes	centos-bei	10.125.36.125	Kunning	0.39%	1.99%	1 2.	OOGB	Red Hat Enterprise L	Migrate to C	AS More •
	centos-dqb	10.125.36.125	Running	0.13%		2 3.	OOGB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More 🔻
	(ヿ゚) ゚゚゚゚゚゚゚゚゚ フイノサ		理"	らVIVIをរ	選択じる	² 9 ²	OOGB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More 🔻
	centos7	10.125.36.125	 Shutdown 	0.00%	0.00%	2 2.	00GB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More 🔻
	centos7-test	10.125.36.125	Shutdown	0.00%	0.00%	1 2.	00GB	Red Hat Enterprise L	i Migrate to C/	AS More 🔻
	centos_zqt_eti	10.125.36.125	 Shutdown 	0.00%	0.00%	2 4.	00GB	Ubuntu Linux (64-bit	:) Migrate to C/	AS More 🔻
	cy_test	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	1 2.	00GB	Microsoft Windows	S Migrate to C/	AS More 🔻
	dbh	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	1 1.	00GB	Microsoft Windows S	S Migrate to C	AS More 🔻
	jl_01	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	1 1.	00GB	Microsoft Windows	S Migrate to C	AS More 🔻
	lgttt1.27	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	1 1.	00GB	Microsoft Windows	S Migrate to C	AS More 👻
	lsy-abcd	10.125.36.125	• Shutdown	0.00%	0.00%	1 2.	00GB	CentOS 4/5 or later (Migrate to C	AS More 🔻



解説:ライフサイクル管理では他のプラットフォームのVMのこう、 シャットジウン、バックアップ、TEIFOFF、CASへのお行が行えます。 ここでは起動を行います。





CAS)	Dashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor Sy	stem				•	Enter alia	৽ ঀ	🕑 Hotkey 🔻 🖸	△ [■] ② ^{admin} Super Admi >
	Compute		← Back Migr	ate to CAS										
v \	VM Templates		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	VM View		Select Exter	mal Platform 2 S	elect VM		Basic Info		— 👍 Se	lect Host			Details	НВС
ا	VM Recycle Bin													
# 1	Topologies	.	Select VM					Enter	alias			Q 0 🗢	External Platform vmware	
8	Storage						22.00			120			VMware VM	
	External Platform	-	Alias	Description	State	C	Memory	CPU Usa	ige	Memory	/ Usage	Operating Sy		
	Dava Matal Na daa		%2tvmts%2	2tvol	• Unknown		0.00 MB		0%		0%	out contra		
	bare Metal Nodes		%2tvmts%2	2tvol	Unknown	1	32.00 MB		0%		0%	Other (32-bit)		
			aaaa_migra	iteba	Running	2	2.00 GB		0.11%	1	1.99%	CentOS 4/5 or late		
			aaaaavmwa	arece	 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			aaatest111	111	 Running 	2	2.00 GB		0.12%	C.	0.99%	CentOS 4/5 or late		
			aaavmware	test	 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			aatest		• Shutdown	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			centos-bei		Running	1	2.00 GB	c	0.4%	¢.	3.99%	Red Hat Enterprise		
			sentos-dab	Ν <i>Λ ⊥</i> ≥ + ¬ =	 Running 	2	3.00 GB	LET	0.18%		0.99%	CeptOS 4/5 or late		
			centos-trat	Mの起い	E) shut lowe	2	ること	つゆ	隹記	Ć	5%5	CentOS 4/5 or late		
			centos7		• Shutdown	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			centos7-te	st	Running	1	2.00 GB	-	78.43%	-	75%	Red Hat Enterprise		
			centos_zqt	_en	 Snutdown 	2	4.00 GB		0.70		0.70	Obuntu Linux (04		
			cy_test		• Shutdown	1	2.00 GB		0%		0%	Microsoft Window		
			dbh		 Shutdown 	1	1.00 GB		0%		0%	Microsoft Window		
			aaavmware	rtest	 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			aatest		• Shutdown	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			lsy-abcd		• Shutdown	1	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late		
			lyf		• Unknown		0.00 MB		0%		0%			

Pres Us Next

Cancel

デモのシナリオ



1:外部プラットフォームのVMの情報をCAS CVMに設定します。 CASから直接外部プラットフォームで稼働中のVMにアクセスできます。 ライフサイクル管理を利用すると起動、シャットダウン、バックアップ、 電源OFF、CASへの移行ができます。 2:外部プラットフォームのVMをCASへ移行します。 移行されたVMの動作確認をします 3:外部プラットフォームの別のVMを即時バックアップします 4: バックアップされたVMをImportします。 ImportされたVMの動作確認をします 5: 定期的なバックアップポリシーを設定すると、定期的なバックアップが 自動的に行われます。

Oracle Contraction Dashboard	Resources	s Services	Container Engines	Monitor Syste	m	▼ Enter	ralias Q	🛞 Hotkey 🔻 🔝	ĒĻ	Super Admi
🌧 Compute	•	External P	atforms 💿							
VM Templates										
E VM View		External P	latform List Mig	ration Tasks Back	り組み込ん	ったVMをC	ASへ移行	」します		НЗС
👿 VM Recycle Bin		Create Mig	ation Task	dit Bulk Complete	Bulk Delete All	•		Enter alias		Q 0
Topologies	-	Sou	Irce VM Name	External Platform	Destination VM Name	🗢 Destination Host ≑	Migration Method ≑	Migration State ≑	Actions	
Storage										
🚓 External Platform	•	(1)	ニュー	のアクイ	マス手順					
😁 Bare Metal Nodes						la la T alalua			Teele	

External Platform > Migration Tasks > Create Migration Task

No Data

Oashboard	Resources	s Services Container Er	ngines Monitor Sy	stem		Enter alias Q	🖁 Hotkey 🔻 🖸 🚍	△ ^{admin} Super Admi >
length Compute	•	← Back Migrate to CAS						
VM Templates								
E VM View		1 Select External Platform	2 Select VM	Basic Info —	4 Select Host	5 Hardware Info	Details	HBC
🗑 VM Recycle Bin								
Topologies	•	Select External Platform				ф ф	External Platform vmware	
Storage		Name	Description	Туре	IP Address	cluster.userName		
🚓 External Platform	•	vmware		vCenter	10.125.36.127	administrator@vcsa.test.com		
📰 Bare Metal Nodes		(1) プニ	~~~~~	- / た.遅せ	1 to 1 of <u>1 an</u> tries - << < 1	l ∨ /1 > >> 30/page ▼		
		(\mathbf{U})	シドノオ	ムで西か	くしより			



CAS	Dashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor Sy	stem				•	Enter alia	s Q	🖁 Hotkey 🔻 🖸] 🖻 🗸	Le Super Admi >
٨	Compute	•	🔶 Back Mig	grate to CAS											
v	VM Templates														
68	VM View		Select Exte	ernal Platform 🛛 🙆 Se	lect VM		- 3 Basic Info -		— 👍 Se	lect Host			Details		нзс
Ō	VM Recycle Bin														
æ	Topologies	-	Select VM					Enter a	alias			Q 0 🔹	External Platform	vmware	
9	Storage										201		VMware VM	centos7-test	
~	External Platform	-	Alias	Description	State	C	Memory	CPU Usa	ige	Memory	/ Usage	Operating Sy			
E Q			%2fvmfs%	62fvol	• Unknown		0.00 MB		0%		0%				
	Bare Metal Nodes		%2tvmts%	62tvol	• Unknown	1	32.00 MB		0%		0%	Other (32-bit)			
			aaaa_migi	rateba	 Running 	2	2.00 GB		0.11%	1	1.99%	CentOS 4/5 or late			
			aaaaavmv	warece	 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			aaatest11	1111	 Running 	2	2.00 GB		0.12%	(0.99%	CentOS 4/5 or late			
			aaavmwa	retest	 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			aatest		 Shutdown 	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			centos-be	ei	Running	1	2.00 GB	C	0.4%	t.	3.99%	Red Hat Enterprise			
			centos-do	ąb	• Running	2	3.00 GB	r	0.18%	i.	0.99%	CentOS 4/5 or late			
			c ntos-70	这行する	ハイハオ	~]望		5	0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			centos7	<u>6112.0</u>	• Shutdown		2.00 GB	• 7	0%	_	0%	CentOS 4/5 or late	Í		
			centos7-te	est	Running	1	2.00 GB	-	78.43%	-	75%	Red Hat Enterprise			
			centos_zq	ıt_efi	• Shutdown	2	4.00 GB	6	0%	-	0%	Ubuntu Linux (64			
			cy_test		• Shutdown	1	2.00 GB		0%		0%	Microsoft Window			
			dbh		• Shutdown	1	1.00 GB		0%		0%	Microsoft Window			
			aaavmwa	retest	• Shutdown	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			aatest		• Shutdown	2	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			lsy-abcd		• Shutdown	1	2.00 GB		0%		0%	CentOS 4/5 or late			
			lyf		• Unknown		0.00 MB		0%		0%		R		



CAS)	Dashboard	Resources	Services	Container Engine	s Monitor S	System			- Enter	r alias	٩	B Hotkey -] E ² (admin Super Admi	>
•	Compute	•	← Back Mi	grate to CAS											
V	VM Templates														
	VM View		Select Ext	ternal Platform	Select VM	(3 Basic Info —		- A Select Host	5 Har	dware Info	Details		HBC	
Ū	VM Recycle Bin														
đ.	Topologies	-		* Alias	centos7-test-1]			External Platform	vmware		
9	Storage			Description								VMware VM	centos7-test		
e 6	External Platform	-		05	10/1-1	11	865		×			Alias	centos7-test-1		
	Bare Metal Nodes			03	windows	Linux	BSD		7			Description			
				Version	Red Hat Enterp	rise Linux 7 (64	1-bit)	~				OS	Red Hat Enterp	ise Linux 7 (64-bit)	
				Migration Mode	Manual Comp	A	uto Complete	(1)	稼働中0	Dタス ・	クを	手動	Enable		
			* Increr	mental Migration	30	▲ ▼	Minutes	Ŭ	紁 7 * +	$+\pm +$		VM			
				Interval					小ミ」ては		0	Migration Mode	Manual Comple	te	
			Power (Off Source VM ⑦		2)移	行元	の\	/Mをshut	down	します	Incremental	30Minutes		
			Start VM	After Migration								Migration Interva			
			C	AStools Upgrade								Start VM After	Enable		
			Ra	ate Limit Method	No Limit	٣						Migration			
												CAStools Upgrade	Enable		
												Rate Limit Metho	No Limit		
												\mathbb{R}			



移行するVMの基本情報

•Alias: VM のエイリアスを指定します。

•Operating System: VM のオペレーティング システム。

•Version: VM のオペレーティング システムのバージョン。

•Migration Mode: 移行タスクを完了する方法を選択します。

- Manual Complete: 移行タスクは、手動で移行タスクが完了するまで継続的にソース VM の増分データを移行します。
- Auto Complete: 移行タスクは完了し、増分移行が完了すると(増分データ量がしきい値未満になると)自動的に停止します。

•Scheduled Incremental Backup Interval: 増分データ移行間隔を指定します。このパラメータは、移行モードとしてManual Completeを選択した場合に使用できます。

•Forcibly Shutdown(Power off source VM): この機能を有効にすると、VM のオペレーティング システムを強制的にシャットダウンできなかった場合、システムは移行中に VM を強制的にシャットダウンします (VM の電源をオフにします)。データが失われる可能性があります。

•Start After Migration: この機能を有効にすると、移行後に VM が自動的に起動します。

•CAStools Upgrade: システムでこの機能を有効にすると、VMの CAStools が自動的にアップグレードされます。

•Rate Limit Type: レート制限のタイプを指定します。オプションには、制限なし、I/O レート制限、および IOPS 制限があります。

- I/O Rate Limit (KBps): 最大 I/O 速度を KBps 単位で指定します。
- IOPS Limit: S最大 IOPS を指定します。

(CAS)	Dashboard	Resources	Services	Container Eng	ines Monito	r System			•	Enter alias	٩	B Hotkey -	⊐ ⊑ª ⊉ª	admin Super Admi.	>
e (Compute	-	← Back Mi	igrate to CAS											
۷ ۷	/M Templates	-													
ം [1]	/M View		Select Ext	ternal Platform	Select VM		— 🥑 Basic Info 🛛		Select Host		5 Hardware Info	Details		HBC	
<u>م</u> ،	/M Recycle Bin														
đ, T	Topologi e s	-										External Platform	vmware		
8	Storage				✓ Cloud	Resources						VMware VM	centos7-test		
<i>e</i> o E	xternal Platform	-			• 💷 poo	luster						Alias	centos7-test-1		
	Bare Metal Nodes				li li	cvknogh221						Description			
					G			1 11 5	+++			OS	Red Hat Enterpris	e Linux 7 (64-bit)	
						ワー	ヘトを走	き択し	っ ま 9			Power Off Source	Enable		
												VM			
												Migration Mode	Manual Complete	2	
												Incremental	30Minutes		
												Migration Interva			
												Start VM After	Enable		
												Migration			
												CAStools Upgrade	Enable		
												Rate Limit Metho	No Limit		
												Host	cvknode221		
											Next	をクリッ	クの	Next Cance	el
											110///				

(AS)	Dashboard	Resources	Services	Container Ei	ngines Monito	r System	•	Enter alias	Q B Hotkey -	▫ ਛ² ሏ⁴	Legen admin Super Admi →
e c	ompute	-	← Back M	ligrate to CAS							
v v	M Templates										
ie v	M View		Select Ex	kternal Platform	Select VM	🕑 Basic Info	Select Host	5 Hardware	Info Details		НЗС
₫ V	M Recycle Bin								5.0.00.00		
A T	opologies	-	>	* CPU	1	A	Sockets		External Platforn	n vmware	
8 s	torage					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			VMware VM	centos7-test	
4 6 E	xternal Platform	-	>	* Memory	2	GB V			Alias	centos7-test-1	
BE B	are Metal Nodes		>	* Network	vswitch0	•			Description		
			>	* Disk	16	GB 👻			OS	Red Hat Enterprise	Linux 7 (64-bit)
			×	CD POM		0	~		Power Off Source	e Enable	
			2	CD-ROIM		4	X		VM		
					1 \mathbf{N}	ードウェアの	の信報たる	カレ キオ	Migration Mode	Manual Complete	
				•			川市社で八	ノレムタ	Incremental	30Minutes	
									Migration Interv	al	
									Start VM After	Enable	
									Migration		
									CASterle Heren	le Frable	
									CAStoois Upgrad	le Enable	
									Rate Limit Meth	od No Limit	
									Host	cvknode221	
									CPUs	1	
								N I		. H	
								Ne	xtをソリッ	Pevipus	RK Cancel

ハードウェア情報

•CPU: CPU ソケットを指定します。Windows 7 では、最大 2 つの CPU をサポートし、各 CPU に複数のコアを設定できます。

- CPU Cores: CPU コアを指定します。VM の CPU コアの数は、その VM が接続されているホストの CPU コアの数を超えることはできません。
- **CPU Operating Mode**: CPU の動作モードを選択します。
 - Compatible—異なるモデルの物理 CPU を同じモデルの vCPU に仮想化します。このモードは移行の互換性に優れています。
 - Host Matching—異なるモデルの物理 CPU を異なるモデルの vCPU に仮想化します。このモードは互換性が低いですが、 Compatibleモードよりも VM の OS のパフォーマンスが向上します。
 - Passthrough—物理 CPU を VM に渡します。このモードは互換性は低いですが、Compatibleモードや Host Matching モードよりも VM の OS のパフォーマンスが向上します。パススルー CPU 動作モードの VM は、同じ CPU モデルを持つホスト間でのみ移行できま す。
- Architecture: CPU アーキテクチャを選択します。32 ビット オペレーティング システムは、32 ビット アーキテクチャと 64 ビット アーキテクチャ の両方をサポートします。64 ビット オペレーティング システムは、64 ビット アーキテクチャのみをサポートします。64 ビット オペレーティング システムを使用している VM に 32 ビット アーキテクチャを選択した場合、VM を起動することはできません。
- Schedule Priority: 物理 CPU リソースを優先するために、VM 上のプロセスの優先順位を選択します。
- Reserve: VM 用に予約するホストの CPU サイズを入力します。
- Limit: VM の 1 つの CPU コアが使用できる最大ホスト CPU 周波数を入力します。



•Overall CPU Limit: 全体的な CPU 制限を有効にするかどうかを選択します。たとえば、単一の CPU コアが使用できる最大ホスト CPU 周波数 を 2 GHz に設定し、4 つの CPU コアを持つ VM の全体的な CPU 制限を有効にすると、VM と VM の単一の CPU コアの両方の最大ホスト CPU 周波数は 8 GHz になります。

•Online Scale Down: オンライン CPU スケールダウンを有効にするかどうかを選択します。VM は、オペレーティング システムがオンライン CPU スケールダウンをサポートしている場合にのみ、オンライン CPU スケールダウンをサポートします。

•Online Scale Up: オンライン CPU スケールアップを有効にするかどうかを選択します。VM は、オペレーティング システムがオンライン CPU スケールアップをサポートしている場合にのみ、オンライン CPU スケールアップをサポートします。

•I/O Priority: VM 上のプロセスがディスクを読み書きするための I/O 優先度を選択します。

•Memory: メモリ サイズを指定します。メモリ サイズは VM OS のメモリ サイズです。VM で使用可能な最大メモリ サイズは、物理メモリ サイズに よって異なります。

•Reserve: VM 用に予約するメモリ サイズを、ホストの使用可能なメモリ サイズの合計に対するパーセンテージで入力します。ホストは、VM の実際のメモリ使用量に基づいて、VM に特定のメモリを割り当てます。ホストのメモリが使い果たされた後に VM にさらにメモリが必要な場合に備えて、 VM 用にメモリを予約できます。

•Limit: VM が使用できる最大ホスト メモリ サイズを入力します。

•Resource Priority: VM がメモリリソースを要求する優先順位を選択します。

•Ballooning: バルーニングを有効にするかどうかを選択します。バルーニングを有効にすると、システムは VM をシャットダウンせずにホスト メモ リを VM に動的に割り当てます。

•HugePages: VM がホストの HugePages メモリを使用できるようにするかどうかを選択します。HugePages メモリは、メモリ予約、メモリ制限、リ ソース優先度、バルーニングと相互に排他的です。

•Network: SVM の仮想スイッチを選択します。

- Port Profile: VM のポート プロファイルを選択します。ポート プロファイルは、VM の VLAN、ACL、およびネットワーク帯域幅の 設定を定義します。
- Virtual Firewall: VM の仮想ファイアウォールを選択します。VM の受信および送信データ パケットは、ファイアウォール ルールに基づいて フィルタリングされます。
- NIC Type: NIC タイプを選択します。高速 NIC は CVK によって駆動されます。High-Speed NIC を選択した場合、高速転送はデフォルトで 有効になります。SR-IOV Passthrough NIC を選択した場合は、ドライバー タイプと VLAN ID を指定する必要があります。
- Driver Type: SR-IOV Passthrough NIC のドライバー タイプを選択します。
- Bound IPv4/IPv6 Address: VM の NIC の MAC アドレスにバインドされた IP アドレスを入力します。VM の NIC に指定された IP アドレス がバインドされた IP アドレスと異なる場合、NIC は正しく通信できません。
- MAC Assignment: MAC アドレスの割り当てモードを選択します。
- VLAN ID: VM NIC の VLAN ID を指定します。このパラメータは、NIC タイプが SR-IOV Passthrough NIC の場合にのみ使用できます。
 - VM 上の SR-IOV Passthrough NIC に VLAN が設定されている場合、VM から送信されたパケットは VF によってタグ付けされ、ピアに 送信されます。同じ VLAN タグを持つパケットを受信すると、ピアはタグを削除し、パケットをソース VM に送信します。異なる VLAN タグ を持つパケットは破棄されます。
 - VM 上の SR-IOV Passthrough NIC に VLAN が設定されていない場合、その VM からの VLAN パケットは透過的に送信されます。
- Fast Forwarding: 高速転送を有効にすると、VM のネットワークパフォーマンスが向上します。この機能は、高速 NIC でのみ使用できます。
- Queue Number: 仮想 NIC のキューの数を設定します。マルチキューのサポートにより、仮想 NIC のデータ処理パフォーマンスが向上します。 デフォルト値は1で、最大値は vCPU 数 × コア数です。このパラメータは、高速転送が有効になっている高速 NIC で使用できます。
- MTU: VM の NIC の MTU を設定します。このパラメータは、共通、高速、および Intel e1000 NIC にのみ適用されます。

Disk: VM ディスクとして使用されるストレージボリュームと、そのストレージボリュームが属するストレージプールを構成します。 H3C

- Type: VM のディスク タイプ。選択できるのは New File のみです。 VM のディスクとして、ファイルシステムに基づいた空の仮想ディスク ファ イルが作成されます。ディスクファイルは簡単に管理できます。
- Storage Pool: 新しいディスクのターゲット ストレージ プールを選択します。
- File Name:新しいファイルをディスクとして使用する場合は、ディスクのファイル名を入力します。ディスク形式を選択します。raw 形式は、高い I/O 効率を提供します。
- Provision: ストレージ ボリュームのプロビジョニング モードを選択します。このパラメーターは、ディスク タイプが New File の場合にのみ使 用できます。
 - Thin—ストレージ ボリュームの作成時に、ストレージ ボリュームの初期操作に必要なストレージ スペースのみを割り当てます。後でストレージ ボリュームにさらに多くのストレージ スペースが必要になった場合は、指定された最大ストレージ サイズに基づいて、ボリュームに 必要なだけのストレージ スペースを割り当てることができます。
 - Lazy Zeroed—ストレージ ボリュームの作成時に、指定された最大ストレージ サイズをストレージ ボリュームに割り当てます。物理デバ イスに残っているデータは作成中に消去されませんが、VM からの最初の書き込み時にゼロに設定されます。
 - Eager Zeroed—ストレージボリュームの作成時に、指定された最大ストレージサイズをストレージボリュームに割り当てます。物理デバイスに残っているデータは、作成中にゼロに設定されます。この形式でストレージボリュームを作成すると、他の形式のストレージボリュームを作成する場合よりも時間がかかる場合があります。
- Disk Cluster Size: ファイルの保存に使用できるディスク領域の最小量を設定します。ファイルがディスク クラスターより大きい場合は、複数のディスク クラスターに保存されます。ファイルがディスク クラスターより小さい場合は、専用のディスク クラスターに保存されます。共有ファイルシステムは、主に VM イメージ ファイルの保存に使用されます。ベスト プラクティスとして、ディスク読み取りパフォーマンスを向上させ、ディスク領域を節約するために、このパラメータの値をできるだけ大きく設定します。インテリジェント ディスクを追加する場合は、このパラメータを構成する必要があります。



Bus Type: バスの種類を選択します。

- Cache Mode: VM ストレージ ファイルのキャッシュ モードを選択します。ディスク形式が qcow2、raw、またはブロック デバイス (RBD を含む)の場合、デフォルトではキャッシュ モードは none になります。
 - Directsync—システムは物理ディスクからデータを読み取ります。
 - Writethrough—システムはデータをホストキャッシュに書き込み、次に物理ディスクに書き込みます。
 - Writeback—システムは、データを VM キャッシュに書き込み、次にホスト キャッシュに書き込み、最後に物理ディスクに書き込みます。
 - None—Tシステムはデータを VM キャッシュに書き込み、次に物理ディスクに書き込みます。
- Disk Mode: VM のディスクを外部スナップショットに含めるかどうかを選択します。このパラメータは、VM がファイル タイプ ディスクを使用している場合にのみ使用できます。
 - Dependent—外部スナップショットにディスクを含めます。外部スナップショットを使用して VM を復元すると、ディスクも復元されます。
 - Independent-Persistent—外部スナップショットにディスクは含まれません。外部スナップショットを使用して VM を復元する場合、ディスクは復元されません。
- Serial Number: ディスクのシリアル番号を入力します。

•Floppy Disk: フロッピー ディスクを選択します。システムは、選択した OS バージョンと互換性のある高速ドライバーを自動的にロードします。

•CD-ROM: CD/DVD またはイメージ ファイルを選択します。移行先ホストに物理 CD-ROM ドライブがない場合に移行が失敗しないようにする には、VM がそのドライブの使用を終了した後、VM から物理 CD-ROM ドライブをアンマウントします。

• Connection Mode: 接続モードを選択します。オプションには、イメージと CAStools のインストールが含まれます。デフォルトは image

CAS	Dashboard	Resources	Services Container Eng	ines Monitor System	m	Ent	er alias Q	🕑 Hotkey 🔻 🔝	LE [®] A [™] Super Ad	lmi×>
٨	Compute	-	External Platforms ③				/」た志	- デーキオ		
V	VM Templates							、ハレチッ		
12	VM View		External Platform List	Migration Tasks Back	up Policy				НЗС	
Ō	VM Recycle Bin		Create Migration Task		Bulk Delete All	•		Enter alias	٩	φ
ሐ	Topologies	•	Source VM Name 🌲	External Platform	Destination VM Name 💠	Destination Host 💠	Migration Method 💠	Migration State ≑	Actions	
8	Storage		centos7-test	vmware	centos7-test-1	cvknode221	Manual Complete	• To Start	Edit Complete Delete	
G	External Platform	-								
88	Bare Metal Nodes		$(3) \pm 7$	トた。躍切	=					

③ホストを選択します 解説:CASへの移行状況を把握するため 移行中のVMを選択します。

C

Task Console Clea	ar Finished Tasks						コンソ・	ールを閉	『じます(2) 🖂
Task Name	Target	Task State	Task Description	Task Detail	Operator	Operator IP	Start Time	Completed At	Actions	\smile –
reate the task of migr	atcentos7-test-1	Succeeded	Created the task of migra	ati	admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:15:43	2023-06-09 18:15:51	Cancel	
Power on VMware VM	*c centos7-test	 Succeeded 	Powered on VMware VM	"c	admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:14:36	2023-06-09 18:14:40	Cancel	
Add external platform	v vmware	 Succeeded 	Added external platform	*v	admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:13:57	2023-06-09 18:13:59	Cancel	

Oashboard	Resources	Services Container Engines Mo	nitor System	Enter alias	۹ 🔇	🖁 Hotkey 🔻 🔝 🖽	الم admin Super Admi ک
♣ Compute ▼ VM Templates	•	← Back			Edit	Finish Delete	Calculate Capacity to Migrate
 VM View VM Recycle Bin Topologies Storage External Platform Bare Metal Nodes 	•	Migration State Task Configuration Image: Configuration<	• 2 Migrating	S Waiting for Manual Close Centos7- cvknode221	Finished	Source Info Source VM Name External Platform Destination Host Destination Info Destination VM Name Description Operating System Migration Policy Rate Limit Method Migration Method Incremental Migration Interval Power Off Source VM Start VM After Migration	centos vmware cvknode221 centos7-test-1 Red Hat Enterprise Linux 7 No Limit Manual Complete 30 Minutes Yes Yes
		Source Disk File [Datastore 2] centos7-test_1/centos7-tes	Capacity 16.00GB	Capacity to Migrate 3.81GB	Destination Host	Storage Pa /vms/imag	nth es/centos7-test-1

1 to 1 of 1 entries $<\!\!<$ $<\!\!<$ 1 $<\!\!>$ /1 > $>\!\!>$ 30/page \cdot



1 to 1 of 1 entries $\langle \langle 1 \vee /1 \rangle \rangle = 30/page *$



CA	Dashboard	Resources	Services Container Engines	Monitor System	1	▼ Enter	alias Q	🖁 Hotkey 🔻 🚺		er Admi >
٨	Compute	, -	External Platforms ⑦							
۷	VM Templates									
	VM View		External Platform List Mig	ration Tasks Backu	p Policy				НЗС	
ø	VM Recycle Bin		Create Migration Task Bulk B		Bulk Delete All	•		Enter alias		9
đ	Topologies	•	Source VM Name ≑	External Platform ≑	Destination VM Name 💠	Destination Host ≑	Migration Method ≑	Migration State ≑	Actions	
8	Storage		centos7-test	vmware	centos7-test-1	cvknode221	Manual Complete	 Finished 	Edit Complete Delete	
4	External Platform	•								

Bare Metal Nodes

解説:移行が完了したVMの動作確認をします。


















👿 唱 🗑 🚠 … 🔍

デモのシナリオ



1:外部プラットフォームのVMの情報をCAS CVMに設定します。 CASから直接外部プラットフォームで稼働中のVMにアクセスできます。 ライフサイクル管理を利用すると起動、シャットダウン、バックアップ、 電源OFF、CASへの移行ができます。 2:外部プラットフォームのVMをCASへ移行します。 移行されたVMの動作確認をします 3:外部プラットフォームの別のVMを即時バックアップします 4: バックアップされたVMをImportします。 ImportされたVMの動作確認をします 5: 定期的なバックアップポリシーを設定すると、定期的なバックアップが 自動的に行われます。





Dashboard	Resources	Services Container	Engines Monitor S	ystem		▼ Enter alias	Q 🕑 Hot	cey 🗸 🗔 🖽	م admin کے مع
♠ Compute ₩ Templates	•	10.125.36.125						_	
E VM View		Overview Perform	ance Monitoring VM	List					НЗС
👿 VM Recycle Bin		Basic Info							Collapse ^
Topologies	•				Н	ost Model: New H3C Technologie	es Co., Ltd. UIS	Host Time: 2023-06	5-09 18:14:04
Storage					CF	PU Model: Intel(R) Xeon(R) Silver	4114 CPU @ 2	Uptime: 8 days 18	hour 59 minutes
🚓 External Platform	-	2 * 10 * 2Cores	190.66GB	3.15T	B CF	PU Frequency: 2.19 GHz		CPU Usage: (2.38%
✓ P vmware	-+	CPUs	Total Storage	Local Sto	orage Ve	ersion: VMware ESXi 5.5.0 build-3	116895	Memory Usage: 🗨	8.52%
▼		解說:外语	部プラット		を選びま	Ms: 64		Storage Usage: 🥌	87.04%
10.125.36.125	5	Top 5 VMs by CPU Usag	je	Top 5 VMs by Memory U	sage N	Network Throughput (KBps)		I/O Throughput	(KBps)
L Datacenter 1 ■ Datacenter fic		VMware vCen	7.12%	VMware vCenter Serve	er Appliance 0711	100,000		100,000	
Cluster_fjc		test999	1.44%	75		80,000		80,000	
😁 Bare Metal Nodes		centos-bei	0.45%	centos-bei	centos_zqt_efi	60,000		60,000	
		centos-dqb	0.14%	\\\ <u>e</u>		40,000		40,000	
		aaaa_migrate 🖢	0.12%	igrateback0524test		0 17:54:20 18:00:00 18:05:	:40 18:11:20	0	8:00:00 18:05:40 18:11:20

«

A Committe		
10.125.36.125		
VM Templates		
E VM View Overview Performance Monitoring VM List	НВО	
The VM Recycle Bin		0 \$
👗 Topologies 🔹		
Storage W25 - (W25 - (W25 -)	ions	
Company Platform Company C	rate to CAS More	
▼ • Onknown 0.00% 0.00% 1 52.00MB Other (52-bit) Mill ▼ • Onknown 0.00% 0.00% 1 52.00MB Other (52-bit) Mill • Onknown 0.00% 0.00% 1 52.00MB Other (52-bit) Mill	rate to CAS More	
Adda_mightebaccos	rate to CAS More	
■ 10.125.36.125 ■ aaatest111111 10.125.36.125 ■ Running 0.07% 0.00% 2 2.00GB CentOS 4/5 or later (Mic	rate to CAS More	•
	rate to CAS More	e
Cluster_fic アルマークション 「「「「「「」」、「「」」、「」、「」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」	rate to CAS More	• •
E Bare Metal Nodes centos bei 10.125.36.125 • Running 0.38% 2.99% 1 2.00GB Red Hat Enterprise Li Mig	rate to CAS More	e 🔻
centos-dqb 10.125.36.125 • Running 0.12% 0.99% 2 3.00GB CentOS 4/5 or later (Mig	rate to CAS More	e 🔻
centos-zqt 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 2 2.00GB CentOS 4/5 or later (Mig	rate to CAS More	• •
centos7 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 2 2.00GB CentOS 4/5 or later (Mig	rate to CAS More	•
centos7-test 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 2.00GB Red Hat Enterprise Li Mig	rate to CAS More	• •
centos_zqt_efi 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 2 4.00GB Ubuntu Linux (64-bit) Mig	rate to CAS More	e 🔻
cy_test 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 2.00GB Microsoft Windows S Mig	rate to CAS More	e 🔻
dbh 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 1.00GB Microsoft Windows S Microsoft Windows S	rate to CAS More	e *
jl_01 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 1.00GB Microsoft Windows S Microsoft Windows S Microsoft Windows S	rate to CAS More	e . •
lgttt1.27 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 1.00GB Microsoft Windows S Microsoft Windows S Microsoft Windows S	rate to CAS More	e 💌
lsy-abcd 10.125.36.125 • Shutdown 0.00% 0.00% 1 2.00GB CentOS 4/5 or later (Mig	rate to CAS More	•













Original Full backup data All data Full Full Full backup #2 backup #1 backup #2 Original .直前のバックアップbackup#1に Incremental All data data 追加/変更のあった分のみを保存 (増分) Changed Changed (量は少ない/復元に Full data data Incremental Incremental backup 時間がかかる) backup #2 backup #1 復元 復元 Original dataに追加/変 Original Differential All data 更のあった分を全て保存 data (差分) Original dataに追加/変 更のあった分を全て保存 Full Changed Changed backup (増加一方/復元が早い) data data Differential Differential 復元 backup #2 backup #1

バックアップのタイプ

www.h3c.com





デモのシナリオ



1:外部プラットフォームのVMの情報をCAS CVMに設定します。 CASから直接外部プラットフォームで稼働中のVMにアクセスできます。 ライフサイクル管理を利用すると起動、シャットダウン、バックアップ、 電源OFF、CASへの移行ができます。 2:外部プラットフォームのVMをCASへ移行します。 |移行されたVMの動作確認をします。 3:外部プラットフォームの別のVMを即時バックアップします。 4: バックアップされたVMをImportします。 ImportされたVMの動作確認をします。 5: 定期的なバックアップポリシーを設定すると、定期的なバックアップが 自動的に行われます。



CAS	Dashboard	Resources	Services	Container	Engines	Monitor System			Ente	r alias	Q B Hotkey		ΕĻ	Super 4	Admi >
٠	Compute	-	vmware	L					-						
V	VM Templates														
	VM View		Overview	Hosts	VM List	VM Migration	Backup List	Template						HBC	
Ō	VM Recycle Bin			VM			Backup File	Created At	Backup Type	Host	Backup Direc Siz	e	Actions		
đ	Topologies	•	Enter alias		Q		centos-bei_202	306 2023-06-09 18:2	2: Full	cvknode221	/vms/images/.Exte 16	.00GB	Import	elete	
9	Storage		centos-bei												
40	External Platform	•				解說:	バック	アップ	ファイノ	ルを指	定します	0	(\mathbf{Z})		
~(🗗 vmware	-+										•			
	10.125.36.125	5													
	Datacenter 1 Datacenter_fjc														
	🔒 Cluster_fjc														
	Bare Metal Nodes														
											1 to 1 of 1 o	ntrios 11	< 1 × /1 ×	10/0200	
											1 10 1 01 1 6	nulles ((1 1 1	Totpage	

Cashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor	System		▼ Enter alias	٩ (🛞 Hotkey 🔻] 🖻 🖓	Le admin □ → Super Admi →
🌧 Compute	•	← Back Im	port into CAS								
VM Templates							_				
E VM View		1 Basic Info		2 s	elect Host	- 3 Hardware Info			Details		НЗС
🖬 VM Recycle Bin											
🛔 Topologies	-		* Alias	centos-bei-1					Alias	centos-bei-1	
Storage			Description						Description		
🚓 External Platform	-		05	100-1	1 in 1955	"			OS	Red Hat Enterprise	Linux 7 (64-bit)
▼	-+		03	windows	BSD				Temp Directory	/vms/vmbackuptm	р
✓ Cluster	-		Version	Red Hat Ente	erprise Linux 7 (64-bit)	*			Start VM After	Enable	
B 10.125.36.125	2	3	* Temp Directory	/vms/vmbac	kuptmp				Import		
▼		Start	VM After Import	•	1)				Host		
Bare Metal Nodes									CPUs	1	
		解許	i · Impo	ort完	了後VMを	記動する	らという設	定を	CPU Under	Compatible	
		1 JT HV							Architecture	x86 64	
										100_01	
									Schedule Priority		
							N		Reserve	MHz	
							14		Limit		
									Overall CPU Limit	Disable	
									Hot Remove	Disable	
									Hot Add	Disable	
									1/0 0-114.		
											Next Cancel

Cas) Dashboard Resource	s Services Container Engines Monitor System	nter alias Q	🖁 Hotkey 🔻 🔛	: 🖅 斗 💽 admin Super Admi >
🌧 Compute 🛛 🔻	← Back Import into CAS			
VM Templates				
日 VM View	Basic Info 2 Select Host 3 Hardware Info		Details	HBC
🕁 VM Recycle Bin				
🛔 Topologies 🛛 🔻			VMware VM	centos-bei
Storage	Cloud Resources		Alias	centos-bei-1
🍖 External Platform 🛛 🔻	v lill pool		Description	
 ✓ P vmware - + ✓ B Datacenter 	cvknode221		OS	Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit)
✓ ♣ Cluster ■ 10 135 26 135			Temp Directory	/vms/vmbackuptmp
Datacenter 1	解説:ImportするVMを指定します。		Start VM After	Enable
✓			Import	
Bare Metal Nodes			Host	cvknode221
			CPUs	1
			CPU Model	Compatible
			Architecture	x86_64
			Schedule Priority	
			Reserve	MHz
			Limit	
			Overall CPU Limit	Disable
			Hot Remove	Disable
			11-+ / -/-	Disself.
				Cancel

(AS)	Dashboard R	Resources	Service	es Container E	ngines Monitor	System			▼ Enter alias	٩	🕑 Hotkey 🔻 🚺] E ⁹ 4	L admin Super A	dmi >
e c	ompute	-	← Back	Import into CAS										
v v	M Templates													
	M View		🕑 Basic	Info	~	Select Host		3 Hardware Info			Details		НЗС	
₫ V	M Recycle Bin										VALUERO VA	contos hai		
in ∎	opologies	-	>	* CPU	1		Socke	ts			viviware vivi	centos-bei		
8 s	torage		、 、	* Momory							Alias	centos-bei-1		
< 6 E	xternal Platform	•	· ·	" Wernory	2	V	GB 👻				Description			
ائ - ا	vmware Datacenter	-+	>	* Network	vswitch0		•				OS	Red Hat Enterprise	Linux 7 (64-b	oit)
-	Cluster		>	* Disk	16	A	GB 💌				Temp Directory	/vms/vmbackuptn	р	
4	Datacenter 1		>	CD-ROM			0 1				Start VM After	Enable		
- 1	Datacenter_fjc		,	CD-ROM			~ ~				Import			
BE B	are Metal Nodes								_		Host	cvknode221		
			解	説:ハ	ードウ	ェア情	「報を入	、カしま	す。		CPUs	1		
											CPU Model	Compatible		
											Architecture	x86_64		
											Schedule Priority	Medium		
											Reserve	0MHz		
											Limit	MHz		
											Overall CPU Limit	Disable		
											Hot Remove	Disable		
											11-+ /	E		





Oashboard	Resources	Services	Container E	ngines Monit	or System			- Ente	er alias		م گ ا	otkey 🔻	C = ¹⁴	۵ 🚨	a d min
Compute ▼	▼ -+	VMs:cento	s-bei-1 Ru Cluster:clus	unning ⑦ ter Host:cvknode	221(10.125.32.221)		Start S	hut Down	Power Off	Edit	Clone	Migrate	Snapshot	Console	More 🔻
 Icluster Iclu		Summary	Performa	ance Monitor	Process Monitor	Backup Managemen	t Migration	n History	Console	Tasks				HE	sc
ocentos7-test	-1	Console						Remote [Desktop						
🇞 E0760P03 🏅 jtest		UUID		844601a9-90b3-40	06-9114-1050183d	ōca8		MAC			IPv4 Address		Actions		
🍾 jtest1		VM Stat	te	Running				00:50	:56:8c:2c:3a				Remote	Desktop	
		Host IP)	cvknode221 [10.1	25.32.221]										
		IPv4 Po	rt	5902											
		IPv6 Po	rt	5903											
		Remote	e Console	Java Wilhpage											
		解訪	ŧ∶lm	portl	たい	Iのコンン	ノール	にフ	アクセ	に	して重	协作	確認	をしま	ます





デモのシナリオ



1:外部プラットフォームのVMの情報をCAS CVMに設定します。 CASから直接外部プラットフォームで稼働中のVMにアクセスできます。 ライフサイクル管理を利用すると起動、シャットダウン、バックアップ、 電源OFF、CASへの移行ができます。 2:外部プラットフォームのVMをCASへ移行します。 |移行されたVMの動作確認をします。 3:外部プラットフォームの別のVMを即時バックアップします。 4: バックアップされたVMをImportします。 ImportされたVMの動作確認をします。 5: 定期的なバックアップポリシーを設定すると、定期的なバックアップが 自動的に行われます。

CAS)	Dashboard	Resources	Services	Container Ei	ngines	Monitor	System				Enter	r alias	٩	🕑 Hotkey 🔻		E ⁿ (1 ⁰ 👤 🕯	nin Iper Admi >
🛖 Cor	npute	*	External P	Platforms	0									_			-	
VM	Templates						0											
ie vm	View		External F	Platform List	Migrat	tion Tasks	Bad pp Pol	licy									HB	
± ™	Recycle Bin		Add											Se	arch			0 \$
Тор	ologies	•	Name			Description		Effe	ected On		Backup Typ	e	State			Actions		
Sto	rage		<u> お刀 三</u>	4. 1/2	1-			····	የ	P113		シー	±-4	_				
• 🗗 vn	nware	- +	門牛司	几:火	I ~~	113	r) s	ッノ		いリン	-2	改 化	っ よ 9	0				
📰 Ban	e Metal Nodes										No Data							
			VMs Usin	g the Backup I	Policy	Backup Lo	gs											
																		Q 0
			Alias				Destinatio	on Host			Storage Loc	ation		Actio	ns			
											No Data							

Oashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor	System	 Enter alias 	۹ 🔇	B Hotkey -		ப் ² உ admir Super	r Admi
🌧 Compute	•	External P	Platforms ⑦								
VM Templates											
E VM View		External F	Platform List Missori	on Tasks	Dadrup Dallau					НЗС	
🖬 VM Recycle Bin		Add		лісу			/	Search	1		φ 🛊
Topologies	-	Name	1	Basic Info	- 2 Backup Schedul 3 Select VM				Action	s	
Storage											
🚓 External Platform	-		* Backup Poli	cv Name	test-backuo-1						
▶ 🗗 vmware	-+		Buckup Foll								
Bare Metal Nodes			De	scription		1.					
			* External	Platform	vmware	*					
			Backups t	to Retain	2	▲ ▼					
			Disk W	/rite Rate	No Limit	*					
		VMs Usin	ng the Back	kup Type	Incremental Backup Full						
			Take Eff	fect Now							Q 0
		Alias						Actions			
						ha N	ext Cancel				
		解言	兑: <i>バック</i> 指定I	アッ	ヮプする外部プ す。	^{No Data} ラットフォーム	とバッ	ックア	ップち	ィプを	*

基本情報



•Backup Policy Name: バックアップ ポリシーの名前を指定します。

•External Platform: 外部プラットフォームを選択します。

•Backups to Retain: 保持できるバックアップ ファイルの最大数を指定します。このパラメータの最小値は 1 です。保持される バックアップ ファイルの数が制限を超えると、新しいバックアップ ファイルが時系列順に既存のバックアップ ファイルを上書きし ます。

•Disk Write Rate: VM バックアップ ファイルをターゲット ストレージ ボリュームに書き込む最大速度を指定します。

- IO Rate Limit: IO レート制限を Kbps 単位で指定します。
- IOPS Limit: IOPS 制限を指定します。

•Backup Type: バックアップの種類を選択します。

- Incremental: 増分データのみをバックアップするには、このオプションを選択します。最初の増分バックアップは完全 バックアップです。
- Full: すべてのデータをバックアップするには、このオプションを選択します。

•Take Effect Now: ポリシーの作成後すぐに、選択した外部 VM をバックアップするかどうかを選択します。
Oashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor	System			•	Enter alias	٩	🕑 Hotkey 🔻	•	Δ	Leadmin Super Admi >
i Compute	•	External P	Platforms ⑦											
VM Templates														
E VM View		External P	Platform List Min	Policy	Paskup Paliau						×			НВС
🖬 VM Recycle Bin		Add	Add Backup	roncy							Sear	ch		• •
Topologies	•	Name		Basic Info	— 2 Backup Schedu	l 3 Select V	М					Acti	ons	
Storage														
🚓 External Platform	-			Frequency	Monthly				•					
▶ 🗗 vmware	-+													
Bare Metal Nodes				* Date	1				V					
				* Start Time	7	▲ ▼ hr	0		min					
				End Time ⑦	8	▲ ▼ hr	0		≜ min					
									Previous	Nexthe Cancel				
		VIVIS USIN	ig the	_							_			
														Q 0
		Alias			Destination Host			Storage	e Location		Actions	1		
		伯公司	は・ノベッル	ケアッ	プの短	使な	盟が	4 絞	マ時	刻を指	定しま	ŧ┰		
		기 다					וא נדק		с ј нуј;	X1G 15		0 7 7		
		No Data												

バックアップ計画



•Frequency: バックアップの頻度を指定します。

•Date: バックアップの日付を指定します。バックアップ頻度が毎日の場合、このパラメータは使用できません。

・Start Time: バックアップ プランの開始時刻を指定します。

•End Time: バックアップ プランの終了時刻を指定します。終了時刻が開始時刻より早い場合、終了時刻は翌日の時刻になります。

CAS Dashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor	System		▼ Enter alias	٩	🖁 Hotkey 🔻		^ه ک	Super Admi >		
🌧 Compute	•	External P	latforms ⑦											
VM Templates											-			
E VM View		External P	latform List Miss	stion Tasks	Daskus Dalley							НЗС		
📅 VM Recycle Bin		Add	Add Backup	Policy		Sear	ch		0 \$					
Topologies	•	Name	C	Basic Info	— 🥑 Backup Sched	lul 3 Select VM				Actions				
Storage														
🚓 External Platform	•		Add	can rearrange	the backup priorities of	the VMr through drag and drap								
▶ 🗗 vmware	-+		Add	can rearrange	the backup priorities of	the vivis through thag-and-thop.								
Bare Metal Nodes			VM Name		Destination Host	Storage Location	Action	15						
				No Data										
									_					
							Previous	OK Can	cel					
		VMs Usin	g the Backup Policy	Backup Lo	ogs			ß						
												Q 0		
		Alias			Destination Host		Storage Location		Action	:				
						No								

Cashboard	Resources	s Servio	es Co	ontainer Engines M	onitor System			▼ Enter alias	Q & Hotkey -	c e 4	L admin □ Super Admi >
🐣 Compute		Externa	al Platfo	orms 💿							
VM Templates											
E VM View		Exter	Diatfa	ist Missetian	Taske Daskus Policy		_		~		НЗС
📩 VM Recycle Bin		Add	Select	t VM					~	h	0 *
🛔 Topologies	-	Nan		Alias ≑	Host	State ≑	CPU 💠	Memory ≑	os ≑	Actions	
Storage		Ivan		win_2016	10.125.36.125	Running	1	4.00GB	Microsoft Windows Server 2	Actions	
🚓 External Platform	•			win7-vmwaretools	10.125.36.125	• Shutdown	1	2.00GB	Microsoft Windows 7 (64-bit)		
• 🗗 vmware	- +			win7	10.125.36.125	• Shutdown	2	4.00GB	Microsoft Windows 7 (64-bit)		
Bare Metal Nodes				win2016	10.125.36.125	• Shutdown	4	4.00GB	Microsoft Windows Server 2		
				win2012	10.125.36.125	 Shutdown 	1	4.00GB	Microsoft Windows Server 2		
				win2008_zqtTmpl	10.125.36.125	 Shutdown 	2	4.00GB	Microsoft Windows Server 2		
				win2003	10.125.36.125	 Shutdown 	1	1.00GB	Microsoft Windows Server 2		
				win10-Cloud@1234	10.125.36.125	Shutdown	1	2.00GB	Microsoft Windows 10 (64-bit)		
				wcl	10.125.36.125	 Shutdown 	1	1.00GB	Microsoft Windows Server 2		
		VIVIS		vmware_uis_back	10.125.36.125	• Shutdown	2	4.00GB	Ubuntu Linux (64-bit)		
							1	to 30 of 69 entries 🛛 🐇	< 1 ~ /3 > >> 30/page •		Q 0
		Alia	Enter a	alias					Or Cancel		

解説:バックアップ対象のVMを指定します。

CAS)	Dashboard	Resources	Services	Container Engines	Monitor	System			▼ Enter alias	۹ 📀	Hotkey -		^ه ک	2 admin Super Admi >
len €	ompute	•	External P	Platforms 💿										
v v	'M Templates												-	
18 V	'M View		External P	Platform List Miss	Policy	Daskup Pollou				×	_			НЗС
₫ ^v	'M Recycle Bin		Add	Add backup	roncy						Search			0 \$
₫. To	opologies	-	Name	C	Basic Info	— 🥑 Backup Schedul	3 Select	vм				Acti	ons	
8 S	torage													
6 B	xternal Platform			Add You	can rearrange	the backup priorities of the	VMs through	ah drag-and-drop.						
• @	vmware	-+			controllinge	the buckup phonices of the	, mis anou	gn orog and oropi						
E B	are Metal Nodes			VM Name		Destination Host		Storage Location	Actions					
				win_2016		cvknode221	Q	defaultpool	Q Delete					
									Previous	RK Cancel				
			VMs Usin	g the Backup Policy	Backup Lo	ogs								
														Q 0
			Alias			Destination Host		St	orage Location		Actions			
			<u>рл = 1</u>		1.8									
) 稱 認	兄:設定)		了します	0							
								No Dat	ta					

CAS Dashboard	Resources	Services Container E	ngines Monitor System			▼ Enter alias	٩	🕑 Hotkey 🔻		Super Admi >			
♠ Compute ▼ VM Templates	-	External Platforms ③											
[冒 VM View		External Platform List	Migration Tasks Backup P	olicy						нзс			
👿 VM Recycle Bin		Add						Search		• •			
Topologies	•	Name	Description	Effected On		Backup Type	State		Actions				
Storage		test-backuo-1		Monthly1Day7:00-8:0	0	Incremental Backup	• Effect	ive	Shutdown Edit	Delete			
🚓 External Platform	▼												
► I vmware	-+												
📰 Bare Metal Nodes		VMs Using the Backup	Policy Backup Logs					1 to 1 of 1 entries	≪ < 1 ∨ /1 > >	> 30/page •			
										Q 0			
		Alias	Destinat	on Host		Storage Location		Actions					
		win_2016	cvknode.	221		defaultpool		Delete					
		解説:バ	ックアップオ	ポリシーが	設定	されま	した。	1 to 1 of 1 entries	≪ < 1∨/1 > >	> 30/page 💌			
Task Console Cle	ar Finished Tasks									×			
Task Name	Target	Task State	Task Description	Task Detail	Operator	Operator IP	Start Time	Completed /	Succeeded	×			
=Add backup policy "tes	test-backupu	o-1 • Succeeded	dded backup policy "test-	1 	admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:36:43	2023-06-09 18	Started the task of ad	ding backu			
Start VM "centos-bei-1	*. centos-bei-1	 Succeeded 	VM "centos-bei-1" success		admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:27:34	2023-06-09 18	p policy "test-backuo- ully.	1 successt			
Perform compatibility p	or centos-bei-1	 Succeeded 	Performed compatibility pr		admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:26:31	2023-06-09 18					
Create VM "centos-bei	1 centos-bei-1	 Succeeded 	Added VM "centos-bei-1" o)	admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:26:30	2023-06-09 18:26:3	31 Cancel				
Create disks for import	e centos-bei-1	 Succeeded 	Created disks for imported		admin	10.125.104.69	2023-06-09 18:26:15	2023-06-09 18:26:3	30 Cancel				





安定効率的安全簡単

ありがとうございます