

H3C UIS Manager ローカルライセンス有効化


本書は、H3C UIS Manager におけるローカルライセンス（Local Licensing）の有効化手順をご案内するものです。ライセンスの有効化は、以下の3つのステップで完了いたします。

1. ホスト情報ファイルの取得
2. アクティベーションファイルの申請
3. ライセンスの登録

それぞれの手順を順にご説明いたします。

1. ホスト情報ファイルの取得

まず、ライセンスを有効化する対象ホストの情報ファイルを取得します。



1. UIS Manager のログインページにアクセスし、**Product Registration（製品登録）** をクリックしてください。
2. root パスワードを入力し、License Actions の項目で **Request or Update a License** を選択したうえで、Next をクリックしてください。

Product Registration

×

1 Actions

2 Registration

3 Download Files

Root Password*

License Actions*

Request or Update a License

Country/Region*

China

Details

License Actions

Request or Update a Li...

Country/Region

China

End User Info

User Name

Country/Region

China

Province/City

Company/Org

Address

Postcode

Email Address

Phone

Applicant Info

Next

3. エンドユーザー情報および申請者情報をご入力の上、Next をクリックしてください。

Product Registration

×

1 Actions

2 Registration

3 Download Files

End User Info*

Applicant Info*

User Name*

Country/Region*

China

Province/City*

Company/Org*

Address

Postcode

Email Address

Phone

Details

License Actions

Request or Update a Li...

Country/Region

China

End User Info

User Name

Country/Region

China

Province/City

Company/Org

Address

Postcode

Email Address

Phone

Applicant Info

Name

Previous

Next

4. **Download** をクリックし、ホスト情報ファイルのパッケージをダウンロードしてください。

Product Registration

×

1 Actions

2 Registration

3 Download Files

Download the host information file and register the software according to the installation guide.

Host Info File

Download

Details

License Actions

Request or Update a Li...

Country/Region

China

End User Info

User Name

test

Country/Region

China

Province/City

beijing

Company/Org

h3c

Address

Postcode

Email Address

Phone

Previous


Close


ダウンロードされるファイルは、主に次の2種類です。

- `UIS_host.info`：UIS 管理ノードのホスト情報ファイル
- `UIS_onstor_ip_host.info`：分散ストレージ管理ノードのホスト情報ファイル（ステートフルフェイルオーバー構成の場合は、管理IPで区別された主系・副系の2セットが生成されます）

※ ホスト情報ファイルのファイル名は変更しないようお願いいたします。

ダウンロードされるファイル構成の例は、以下のとおりです（上段：クラウドコンピューティング導入の場合、下段：HCI導入の場合）。





2. アクティベーションファイルの申請

取得したホスト情報ファイルとライセンスキーを用いて、H3C License Management Platform 上でアクティベーションファイルを申請します。

1. <http://www.h3c.com/en/License> にアクセスしてください。
2. ライセンスキーをご登録ください。1件ずつ入力する場合は貼り付けのうえ Search & Add をクリックし、複数件をまとめて登録する場合は Import & Add から Excel テンプレートを使用してインポートしてください。

Step 1: Enter license information Step 2: Bind to hardware device Step 3: Enter user data Step 4: Review and activate

* License Key

[Click here to view text online help](#)
[Click here to view video help](#)

No.	License Key	Software Barcode	Product Description	Product Code	License Key Status	License Key Type	Remaining Validity Period (Days)
No Data							

Total 0 10page < 1 > Go to 1

To obtain assistance, click [Contact Us](#)

3. アクティブ化するライセンスキーにチェックを入れ、Next をクリックしてください。
4. 対象デバイスへのバインドを行います。1件ずつ登録する場合は Device ID 列のアイコンをクリックし、複数件をまとめて登録する場合は Bulk Bind をご使用ください。

- **Device ID:** デバイスモデル、IPアドレス、設置場所などを組み合わせて、任意にご入力いただけます。
- **License key binding mode:** 初めてご申請の場合は **Bind New License Keys** を選択してください。
- **Device Info File:** 手順1で取得したホスト情報ファイルをアップロードしてください。

Enter Device Info

Device ID:

☒ Bind New License Keys
☐ Bind New & Existing License Keys
☐ Bind New and Specified License Keys

Available/Total: 2/2

Device1

Deployment Mode: ☒ None ☐ Stateful Failover

* Device Info File:

Select a file

Select

License Units to Activate: 2

Yes

No

Reset

5. バインド内容をご確認ください。各ライセンスキーは、一度バインドしたデバイスに固定され、他のデバイスへ流用することはできませんので、あらかじめご了承のうえチェックを入れ、Next をクリックしてください。
6. お客様情報（エンドカスタマー企業名、申請者ご所属企業名、ご担当者名、電話番号、メールアドレス、確認コードなど）をご入力の上、Next をクリックしてください。

Step 2: Bind to hardware device

Step 3: Enter user data

Step 4: Review and activate

* End Customer Company/Organization

* Your Company/Organization

* Contact Person

* Phone Number

* Email Address

Zip/Postal Code

Address

Project Name

* Verification Code

Previous

Next

To obtain assistance, click [Contact Us](#) to find contacts for your local area.

This email address will be used to receive the activation result. Please make sure this email address is valid.


Ax8E

※ メールアドレスはアクティベーション結果の受信先となりますので、お間違いのないようご注意ください。

7. H3C の法的声明にご同意いただき、**Confirm & Activate** をクリックしてください。
8. 内容を再度ご確認のうえ OK をクリックすると、アクティベーションキー／ファイルが自動的に発行され、ご入力いただいたメールアドレス宛に送付されます。
9. アクティベーションファイルは、**Get Activation Info**（個別ダウンロード）、**Bulk Get Activation Info**（一括ダウンロード）、またはメールに添付されたものからご取得いただけます。


3. ライセンスの登録

申請して取得したアクティベーションファイルを、実際に UIS Manager 上へ登録します。




ソフトウェアライセンスをご登録の場合


1. UIS にログイン後、System → Licensing の画面を開いてください。



2. **Register License** をクリックし、Browse から UIS のアクティベーションファイル (.lic) および分散ストレージのアクティベーションファイル (.lic) をそれぞれ選択のうえ、OK をクリックしてください。




※ プリインストールライセンスまたはトライアルライセンスの期限切れにより UIS Manager にログインできない場合は、ログインページの **Product Registration** をクリックし、ライセンスファイルによる登録方法を選択のうえ、取得済みの .lic ファイルをアップロードすることで登録を完了いただけます。



機能ライセンス（異機種間マイグレーションなど）をご登録の場合

1. UIS にログイン後、System → Licensing → **Feature Licensing** タブを開いてください。



2. **Register License** をクリックし、Browse からアクティベーションファイルを選択のうえ、OK をクリックしてください。

Register License

×

Please first download the hardware node and request a license file.

Please select a license file.

Browse

OK

Cancel

以上でライセンスの有効化は完了です。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当までお問い合わせください。